Подключение к АТС с телефона

- Настройка доступа к АТС с мобильного телефона

Настройка доступа к АТС с мобильного телефона

⚠ Данная настройка проводилась на мобильном устройстве Apple, поэтому интерфейс может немного отличаться.

Введение

Данная настройка полезна для тех, кто работает не только в офисе, но и удаленно.

ℹ Для получения логина и пароля обратитесь в техническую поддержку.

Что необходимо:


Скачайте приложение Zoiper для своего телефона:

iPhone - Ссылка


Android - Ссылка

Как авторизоваться:


1. Запустите приложение и перейдите в раздел **Настройки**:


11:35
40
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
0
+


2. Выберите **Учетные записи:**


11:36
40
Настройки
Учетные записи
Аудио
Видео
Входящие вызовы
Запись вызовов
Дополнительно
Premium features
Социальные сети
Перевести
Information
О приложении


3. Нажмите на **+** в верхнем правом углу:


11:37
40
Настройки
Учетные записи
В настоящее время у вас нет
учетных записей.
Пожалуйста нажмите знак + в вер...


4. Нажмите **Да**:


11:38
40
Настройки
Учетные записи
В настоящее время у вас нет
учетных записей.
Пожалуйста нажмите знак + в вер...


5. **Ручная настройка**:


11:38
40
Настройки
Учетные записи
В настоящее время у вас нет
учетных записей.
Пожалуйста нажмите знак + в вер...

6. Выберите **Учетная запись SIP**:



11:39
40
Назад
Создать учетную запись
ВЫБЕРИТЕ ТИП УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Учетная запись SIP
Учетная запись IAX

7. Заполните в разделе **ПАРАМЕТРЫ SIP** своей информацией и нажмите **Зарегистрировать**:


11:42
39
Учетные записи Учетная запись SIP
Зарегистрировать
ПАРАМЕТРЫ SIP
Учетная запись:
ЛОГИН
Домен:
IP_АДРЕС:ПОРТ
Имя пользователя:
ЛОГИН
Пароль:
ID абонента:
ЛОГИН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Имя авторизации:
[имя авторизации]
Исходящий прокси:
Исходящий прокси:
[исходящий прок…
Enable video FMTP

8. Если все сделали правильно, то вы увидите ✅ напротив вашей учетной записи:

> Если показывает напротив вашей учетной записи ❌, то проверьте введенные учетные данные.


11:45
LTE
38
Настройки
Учетные записи
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ SIP
210
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ IAX